

Thunderbird

Ab 20.12.2025 wurde Thunderbird nicht mehr aktualisiert nachdem es bislang problemlos lief.

Danach habe ich mehrfach versucht Thunderbird zu deinstallieren und neu zu installieren (Vers. 146.0.1). Leider erfolglos.

Ich habe WIN 10 mit der 64 bit Version auf meinem PC und kann leider nicht mehr auf WIN 11 upgraden.

Wie kann ich Thunderbird wieder richtig installieren?

29.12.2025

Google suche mail.gmx.net:465:

mail.gmx.net:465 ist der **SMTP-Ausgangsserver** für GMX, der für den **E-Mail-Versand** verwendet wird, wobei Port 465 für eine sichere SSL/TLS-Verbindung (SMTPS) genutzt wird – dies ist ein Standard-Server-Port, den Sie in Ihren E-Mail-Client-Einstellungen (wie Thunderbird, Outlook) eintragen, um Ihre GMX-Mails sicher zu versenden, zusammen mit Ihrer GMX-Adresse und Ihrem Passwort. 

Zusammenfassung der GMX-Serverdaten (für E-Mail-Programme):

- **SMTP-Ausgangsserver:** mail.gmx.net , Port 465 (SSL/TLS) oder 587 (STARTTLS).
- **POP3-Posteingang:** pop.gmx.net , Port 995 (SSL/TLS).
- **IMAP-Posteingang:** imap.gmx.net , Port 993 (SSL/TLS). 

Anwendung:

Wenn Sie eine E-Mail-App einrichten, geben Sie diese Daten ein, um Ihren Account zu verbinden, wobei mail.gmx.net für das Senden (SMTP) und pop.gmx.net oder imap.gmx.net für das Empfangen (POP3/IMAP) zuständig sind, jeweils mit SSL-Verschlüsselung für Sicherheit. 

Nachrichtenspeicher gelöscht:

GDM\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\j4hpjjg.default-release\Mail\pop.gmx.net

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.

Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name

Gerhard Deist



E-Mail-Adresse

g.deist@gmx.de



Passwort



Passwort speichern



Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll:

POP3



Hostname:

pop.gmx.net

Nicht sicher, was ausgewählt w
[Dokumentation zur Einrichtung - Hilfeforum](#)

Port:

995



Verbindungssicherheit:

SSL/TLS



Authentifizierungsmethode:

Passwort, normal



Benutzername:

g.deist@gmx.de

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname:

mail.gmx.net

Port:

465



Verbindungssicherheit:

SSL/TLS



Authentifizierungsmethode:

Passwort, normal



Benutzername:

g.deist@gmx.de

Nach anklicken von „Fertig“ kommt diese Meldung:

